

# Startup-Lizenzierung Solid Edge 2024

### Zugriff auf Solid Edge Daten mit Ihrem Webkeyaccount

Um auf Ihre Lizenzen und Downloads zugreifen zu können benötigen Sie einen Webkeyaccount. Wie Sie diesen anlegen, erfahren Sie in folgender Anleitung.

https://www.pbu-cad.de/downloads/hilfen/solid-edge/solid-edge-installationshilfen/allgemeine-installationshilfenfuer-solid-edge?download=183:leitfaden-zur-webkey-erstellung

## 1 Für eine Startup-Lizenzierung benötigen Sie:

- 1. Das Programm "getcid.exe" um die Composite ID (CID) auszulesen
- 2. Startup Lizenzfile
- 3. Solid Edge Installationsmedium

#### Installation Ihrer Solid Edge-Startup-Lizenz:

Wenn Sie Solid Edge installieren, erhalten Sie zunächst eine temporäre Lizenzdatei. Diese ist eine 30-Tage-Lizenz. Eine zeitlich begrenzte Lizenzdatei dieses Typs kann durch den folgenden Eintrag unter der Kopfzeile der Lizenzdatei identifiziert werden:

Wenn folgender Hinweis in der Lizenzdatei vorhanden ist, müssen Sie Ihre Composite-ID (CID) und Ihren Hostnamen ermitteln und registrieren, um die permanente Lizenz zu erzeugen.

\*\* ATTENTION \*\* This is a Temporary License file valid for 7 days.

This release requires a Composite Host-ID for licensing the products

on this license file. Until the Composite Host-ID(s) is registered using

your WebKey account at: https://www.siemens.com/gtac/LicenseManagement,

licenses will be generated with a 30-day expiration using the

Standard Host-ID currently listed for this configuration. If no supported

Standard Host-ID is listed, a 7-day temporary license is provided.



###	******************	*********************	***********************	***********	##
#					#
#					#
#		Siemens PLM So	ftware Inc.		#
#		License	File		#
#					#
#	Sold-To/Install:	10000000	WebKey Access Code:	xyz0815xyz	#
#	Contact Name:	Mrs. Mustermann	Created:	08-16-2022	#
#	Customer Name:	XXXXXXXXXXXXXXXX			#
#	E-mail Address:	info@tompuntocom.com	Version:	2206	#
#	CAA Name:	Frau Test			#
#	CAA Email:	frau.test@SIEMENS.COM			#
#	CAA Phone:	+48 (225) 186 000	Sales Quote ID:	0000000-0	#
#	P.O. Number:	XXXXXXXXXXX - SESTA	License Quote:	2222222	#
###	*****************	****************	***********************	***********	##
#					
#	This release rea	quires a Composite Hos	t-ID for licensing the pro	oducts	
#	on this license	file. Until the Comp	osite Host-ID(s) is regist	tered using	
#	your WebKey acco	ount at: https://www.s	iemens.com/gtac/LicenseMar	nagement ,	
#	licenses will be	e generated with a 30-	day expiration using the		
#	Standard Host-I	O currently listed for	this configuration. If r	no supported	
#	Standard Host-I	) is listed, a 7-day t	emporary license is provid	ded.	

Die Composite-ID (CID) Ihres Computers erhalten Sie, indem Sie die Datei "getcid.exe" ausführen, die sich im Programmordner Ihrer Solid Edge-Installation befindet (siehe unten).

Alternativ kann die Datei auch im Siemens Support Center heruntergeladen werden: https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/ugs\_licensing/CID/wntx64/

#### C:\PLM\Solid Edge 2024\Program

Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
GeolusUtils.dll	21.09.2023 14:31	Anwendungserwe	121 KB
geom2d.dax	21.09.2023 12:38	DAX-Datei	903 KB
GEOM2DSVC.dll	08.11.2023 16:13	Anwendungserwe	461 KB
geometry.tlb	21.09.2023 10:39	TLB-Datei	67 KB
📧 getcid.exe	19.08.2023 00:41	Anwendung	1.981 KB
GetIdeas10ObjName.bat	21.09.2023 10:35	Windows-Batchda	1 KB
ggroup.dcx	21.09.2023 12:03	DCX-Datei	70 KB
🦔 gpu_mem_estimate.exe	19.08.2023 00:46	Anwendung	59 KB
GRAPH2D.dex	08.11.2023 16:16	DEX-Datei	2.726 KB
📄 group.dax	21.09.2023 12:36	DAX-Datei	109 KB



# 2 So ermitteln Sie die CID

Führen Sie das Programm "getcid.exe" auf dem PC aus, auf dem Solid Edge betrieben werden soll.



Sie benötigen den Host-Namen und die Composite (CID) der Ethernet-Netzwerkkomponente und NICHT die der Wireless-Komponente.



#### 2.1 Lizenz mit ermittelter CID erzeugen



Loggen Sie sich mit Ihrem Webkey-Account in das Siemens Support Center über folgenden Link ein: <u>Lizenzver-</u> waltung

Wählen Sie die Lizenzverwaltung (License Management) aus.

Anschließend klicken Sie bitte auf "Composite Host ID"

Klicken Sie auf "Enter CID"



Sold-To/Install: 0001239876	License Ma	nagement		
Company Address City			Quick Links	
Country	Ho		ergency License	Composite Host ID
		Composite	Host ID	
Please and er also h genera	e enter the Cor nter below. If y ave the option ated on your li	nposite Host ID (CID) inform ou have redundant servers, to enter your license server cense file.	ation you obtained for you enter all three CIDs and the hostname so it will be aut	r license server en submit. You omatically
		Composite HostID	Hostna	me
Serv	ver 1	3DEC7751A68D	LIC_SERVER	R_01
Serv	ver 2	0	0	

Sold-ToiInstall:	ense Management	
	Quick Links	
	Home Emergency License	Composite Host ID
	Passwords and License Files	
elect the product and release	or which you want to generate a password or retrieve a lice on the installation, choose the product most frequently	nse file. If you have more than one product v used.
Product:	Solid Edge 🔻	
	22	
Version:	22	

Tragen Sie unter "Server 1" die ermittelte CID und den Hostnamen ein. Lassen Sie "Server 2" und "Server 3" leer.

Anschließend klicken Sie auf Submit.

Wechseln Sie zu "Home", der Lizenzverwaltung und wählen Sie "Passwords and Licensfiles" aus.

Nun können Sie für das Produkt "Solid Edge" Version 224.0" die Lizenzdatei auswählen und mit "Continue" herunterladen.



# 3 Installation des SPLM – License – Manager

#### Voraussetzung:

- gültige Lizenzdatei,
- Installation als Administrator

🔓 Downloads 🔨 🥔	Suppo Installationsprogramm für Siemens License Server 2.4.0.0
AKTUELLE VERSION:	Wählen Sie die gewünschte Installationssprache aus.
	Deutsch (Deutschland)
	OK Abbrechen
Siemens License Server	
Solid Edge	
Simcenter FLOEFD	
Siemens PLM Licensing	
Installationsprogramm für Siemen	License Server 2.4.0.0 – 🗆 X Willkommen
	Dieser Setup-Assistent führt Sie durch die Installation für Siemens License Server.

Besuchen Sie bei Fragen bitte unseren Support Center:

support.sw.siemens.com

1. Starten Sie die "Siemens License Server.exe"

> Die Aktuelle Version finden Sie im Siemens Support Center unter Downloads -> Siemens License Server -> hier finden Sie die aktuellen Versionen.

- 2. Wählen Sie die Installations-Sprache aus
- 3. klicken Sie auf "Weiter"

Weiter

]

Abbre<u>c</u>hen



Installationsprogramm für Siemen	s License Server 2.4.0.0 — 🗆 🗙	
SIEMENS	Ceben Sie eine zu importierende Lizenzdatei an.   Wenn Sie das Importieren einer Lizenzdatei überspringen und nur die Lizenzierungssoftware installieren möchten, klicken Sie auf Überspringen.   Lizenzen importieren aus:	<ol> <li>Geben Sie die zu importie- rende Lizenzdatei an. Wichtig: Ohne die Lizenzdatei kann die Installation nicht fortge- setzt werden.</li> <li>Und klicken auf "Weiter".</li> </ol>
🔤 Installationsprogramm für Siemen	Überspringen     Zurück     Weiter     Abbrechen       s License Server 2.4.0.0     -     -     ×	
SIEMENS	Port-Änderungen	
	Ihre Lizenzen wurden auf einen neuen Port verschoben. Der Lizenzserver ist erreichbar unter: 29000 Der Vendor-Daemon verwendet folgenden Port: 29001	<ol> <li>Überprüfen Sie Ihre Port Einstellung und klicken dann auf "Weiter".</li> </ol>
	Lizenzserver-Port ändern in: 29000 Vendor-Daemon-Port ändern in: 29001 Hinweis: Dieser Port wird für alle Lizenzdateien auf diesem Server verwendet.	

Zurück

Weiter

Abbre<u>c</u>hen



Installationsprogramm für Siemens License Server 2.4.0.0

#### SIEMENS

## **Speicherort der Installation**

×





Installationsprogramm für Sieme	ens License Server 2.4.0.0 — 🗌 🗙		
SIEMENS	Installation bestätigen		
	Installation: Siemens License Server		
	Ziel: C∶\Program Files\Siemens\License Server	9.	Bestätigen Sie die Instal lation mit "Weiter".
	Speicherplatzinformationen für Ziel Erforderlich: 78 MB Verfügbar: 159932 MB		
	✓ Lizenzserverzugriff durch lokale Firewall zulassen (Erforderlich, um Lizenzen für Clients in Ihrem Netzwerk von diesem Host aus bereitzustellen)		
	Zurück Weiter Abbre <u>c</u> hen		
🗤 Installationsprogramm für Sier	nens License Server 2.4.0.0 — — X		
SIEMENS	Installation abgeschlossen		
Burnehaus	Siemens License Server: Erfolgreich		
L. MANA	Speicherort der Installation: C:\Program Files\Siemens\License Server		
	Ihr Lizenzserver wird ausgeführt unter 29000@ Verwendete Ports: 29000, 29001	10.	Der Siemens Lizenz Manager ist nun instal-
	Wenn Sie von diesem Host aus Lizenzen für Clients in Ihrem Netzwerk bereitstellen möchten, müssen Sie möglicherweise den Firewall- oder Sicherheitssoftwarezugriff auf diesen Computer prüfen und ggf. Ausnahmen für die Lizenz-Daemon-Prozesse hinzufügen oder die entsprechenden Ports freigeben. Siehe Wissensdatenbankartikel MG11512 im <u>Support Center</u> für weitere Informationen.		liert.
	Wählen Sie Lizenzierung aus, falls Sie eine zusätzliche Lizenzdatei importieren möchten.		
	Wählen Sie Fertig, um das Installationsprogramm zu beenden.		
	Protokoll anzeigen		

Lizenzierung Fertig







11. Rufen Sie über das Windows Startmenü die Lmtools auf.

12. In der Registerkarte "Service/License File" sehen Sie nun den Eintrag "Siemens PLM License Server".



Configure Service			
			Save Service
Service Name	Siemens PLM License Server		Remove Service
Path to the Imgrd.exe file	C:\Siemens\PLMLicenseServer\Imgrd.exe	Browse	ſ
Path to the license file	C:\Siemens\PLMLicenseServer\splm10.lic	Browse	
Path to the debug log file	C:\Siemens\PLMLicenseServer\splm_ugslmd.log	Browse	View Log Close Log
☑ Start Server at P	ower Up 🔽 Use Services	FlexNet Lice	ensing Service Details

 Unter der Registerkarte "Config Service" können Sie nochmals die Pfade kontrollieren und überprüfen, ob die Haken bei "Start Server at Power Up" und "Use Services" gesetzt sind.

Die Installation des SPLM-Lizenzmanagers ist hiermit abgeschlossen.

# 4 Lizenzierung des Clients



Rufen Sie im Windows-Startmenü das Solid Edge Lizenzdienstprogramm auf, wählen Sie als Lizenzoption "Lizenzservername" aus und tragen den Namen des Servers ein.



# 5 Firewall

Der Solid Edge Arbeitsplatz muss über TCP/IP auf den Lizenzserver zugreifen können. Dies darf nicht durch eine Firewall im internen Netzwerk verhindert werden.

Meist ist am Server keine Firewall eingeschaltet, sollten Sie trotzdem am Server eine Firewall betreiben wollen, müssen Sie den Siemens Lizenz Manager durch die Firewall hindurch kommunizieren lassen.

Fügen Sie dazu die Dateien "C:\Siemens\PLMLicenseServer\Imgrd.exe" und "C:\Siemens\PLMLicenseServer \saltd.exe" als Ausnahme in Ihrer Firewall am Server hinzu.