

Solid Edge Travel-Lizenz

1.	Was ist eine Travel-Lizenz?	2
2.	Wie lange gilt eine Travel-Lizenz?	2
3.	Wann beginnt die 30 Tage Laufzeit der Travel-Lizenz?	2
4.	Wo und wie kann ich die Travel-Lizenz abrufen?	2

1. Was ist eine Travel-Lizenz?

Die Travel Lizenz ist eine zusätzliche temporäre Lizenz, die auf dem Zweitrechner installiert werden kann. Dieser Rechner wird nicht an das Firmennetzwerk angebunden. Wartungskunden können eine Travel-Lizenz auf der License Management Seite generieren.

Diese Lizenz ist als „Reiselizenz“ gedacht, darf jedoch nicht als 2. Lizenz im herkömmlichen Sinne verwendet werden. Lizenzrechtlich ist eine Travel-Lizenz für ein und denselben Benutzer erlaubt.

2. Wie lange gilt eine Travel-Lizenz?

Jede kommerzielle Kundenlizenz kann 30 Tage pro Jahr als Travel-Lizenz verwendet werden.

Beispiel: Wenn Sie 10 x Solid Edge Classic und 1 x XpresRoute unter Wartung haben, erhalten Sie die Travel-Lizenz für 300 Tage für Solid Edge Classic und 30 Tage für XpresRoute, um damit reisen zu können. Dies gilt für Nodelocked- und Floating-Lizenzen.

Sie können eine Travel-Lizenz für 1 Tag bis 30 Tage generieren. Benötigen Sie mehr Zeit, können Sie entweder über Floating-Lizenzen die Lizenz länger als 30 Tage ausleihen oder Sie erwerben zusätzlich ein Abonnement oder eine weitere Lizenz von Solid Edge.

3. Wann beginnt die 30 Tage Laufzeit der Travel-Lizenz?

Die Anzahl der Tage wird jedes Jahr am 1. Januar auf 30 Tage zurückgesetzt. Nicht verwendete Tage werden NICHT in das nächste Jahr übernommen.

4. Wo und wie kann ich die Travel-Lizenz abrufen?


Um die Travel-Lizenz abrufen zu können, benötigen Sie einen gültigen WebKey-Zugang. Dieser wiederum setzt einen bestehenden Wartungsvertrag voraus.

Wie Sie einen WebKey erstellen können, lesen Sie bitte hier nach:

<https://www.pbu-cad.de/downloads/hilfen/solid-edge/solid-edge-installationshilfen/allgemeine-installationshilfen-fuer-solid-edge?download=183:leitfaden-zur-webkey-erstellung>

Zum Abruf der Travel-Lizenz loggen Sie sich mit Ihrem Webkey-Account in das Siemens Support Center über folgenden Link ein:

<https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/Application>



SIEMENS

Anmelden

oder Konto erstellen

Anmeldung hat sich geändert. Wenn Sie sich vorher mit einem Benutzernamen angemeldet haben, verwenden Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Benötigen Sie Hilfe?

E-Mail


Kennwort [Einblenden](#)

[Kennwort vergessen?](#)

Anmelden

Auf dieser Seite können Sie die Sprache auf Deutsch umstellen.

Hier wählen Sie den Eintrag „Kennwörter und Lizenzdateien“ (engl. „Passwords and License Files“) aus.



SIEMENS → siemens.com → Automation and Drives

US Site Sitemap | Contact Us

Siemens PLM Software Deutsch ▾

About Us | Products | Industry Solutions | Partners | Training & Support

GTAC
Download Server
Piracy Prevention
Velocity Products EULA

Sold-To/Install:
Sold-To/Install für WebKey hinzufügen

PBU CAD-Systeme GmbH
Robert-Bosch-Str. 8
Aichach
DE

License Management

Quick Links
Home **Emergency License**

Wählen Sie die Lizenzverwaltungsfunktion nachfolgend aus

Notfallkennwörter und Lizenzdateien
Temporäre Kennwörter oder Notfalllizenzen für UGS-Softwareprodukte abrufen. Dadurch können Sie Ihre Produkte für eine begrenzte Zeit verwenden. Ihr Kundenservice-Mitarbeiter wird darüber informiert, dass Sie diesen Service angefordert haben.


Kennwörter und Lizenzdateien
Kennwörter oder Lizenzdateien für UGS-Softwareprodukte abrufen.

Konfigurationsbericht
Lizenzen anzeigen, die für besondere Speicherorte und Rechner


Produktaktivierung
Klicken Sie hier zur Aktivierung und Pflege Ihrer Solid Edge

Im Dropdown-Menü wählen Sie die Solid Edge Version, für die Sie eine „Travel Lizenz“ abrufen möchten. Der Eintrag „110.0 „travel license“ steht hier für die „Travel Lizenz“ für Solid Edge ST10. Demzufolge steht „219.0“ für Solid Edge 2019. Solid Edge 2024 hat den Eintrag „224.0“.


Im Drop-Down-Menü wählen Sie für Ihre Solid Edge Version die aus.




Auf dieser Seite sehen Sie die, Ihnen zur Verfügung stehenden, Produktlizenzen sowie die maximale Dauer. Wählen Sie die Lizenzen aus, welche Sie zu der Travel-Lizenz hinzufügen möchten.



Die generierte Travel-Lizenz wird Ihnen als Kopie per E-Mail zugesandt. Da die Lizenz rechnergebunden ist, wird die CID von diesem Rechner benötigt. Mit „Get ID“ kann die SE CID direkt aus dem Internet Explorer abgerufen werden. Sie können eine Travel-Lizenz für 1 Tag bis 30 Tage generieren. Mit einem Klick auf „Generate License“ wird die Travel-Lizenz erzeugt.




Die SE CID des Rechners mit installiertem Solid Edge können Sie auch über das Lizenzdienstprogramm abrufen. Zu finden ist dieses unter:
Windows Start -> Alle Programme -> Solid Edge SEx -> Lizenzierung -> Lizenzdienstprogramm



Sie erhalten zusätzlich eine Bestätigung mit der Kopie der Lizenzdatei per E-Mail.

Mit „Download License File“ können Sie die Lizenz herunterladen. Die Lizenzdatei „SELICENSE.dat“ kopieren Sie in ein geeignetes Verzeichnis. Das Verzeichnis muss anschließend bestehen bleiben.



Nachdem Einlesen der Travel-Lizenz über das Solid Edge Lizenzdienstprogramm können Sie Solid Edge für die gewählte Dauer nutzen. Verwenden Sie im Lizenzdienstprogramm die Option „Lizenzdatei“.

Um sich über die verbleibende Dauer zu informieren, wählen Sie den Punkt „Über Solid Edge“, welcher sich nach dem Betätigen der Registerkarte „Datei“ zeigt.

