


Lizenzierung Nodelocked Solid Edge ST10 (V110)



Global Technical Access Center (GTAC)
Kompetenz im Siemens PLM Software Support

Die GTAC Services erkunden und Lösungen finden

- Support Kontakt
- Anfragen Verwaltung (IR)
- Dokumentation
- Solution Center (Wissensdatenbank)
- Hardware & Software Zertifizierungen
- Lizenz Verwaltung**
 - Lizenzhy**
 - Allgemeines Lizenzierungswerkzeug
- Daten Download & Upload
- WebKey Verwaltung
- Erweiterte Dienstleistungen
- Siemens PLM Community (Forum)

Lizenzen


Hier erhalten Sie aktuelle sowie temporäre Notfalllizenzen für Siemens PLM Software Produkte. Mit den temporären Notfalllizenzen können Sie Ihr System für eine limitierte Zeit nutzen. Ihr Ansprechpartner der Wartungsabteilung (CSR - Customer Service Representative) wird über die Nutzung des Dienstes informiert.

Ein Webkeykonto ist für die Nutzung dieses Dienstes erforderlich.

Rufen Sie die GTAC-Webseite von Siemens auf:

www.plm.automation.siemens.com/de_de/support/gtac/

Klicken Sie auf „Lizenz Verwaltung“ und anschließend auf „Lizenzen“.



WebKey Login

Welcome to the webkey login! The application you tried to access requires your authentication. By using the login method below your access to the retrieved application - and to other applications protected by webkey - will be granted. (So called "Single Sign-On")

WebKey Username:

WebKey Password:

Forgot your Webkey User Name / Password / or Change Password

New Users

If you don't have a WebKey, you may register for one.

If you are a new webkey user and need to activate your webkey key please follow this activation process.

Problems

Please note that your WebKey ID and password are case sensitive!

If you are having problems, please contact us.


1. Geben Sie Ihren Webkey Username ein.

2. Geben Sie Ihr Webkey Password ein.

3. Klicken Sie auf „sign in“.


Haben Sie noch keinen Webkey-Account oder Ihre Daten nicht mehr?

Nehmen Sie den Leitfaden zur Erstellung eines Webkey-Accounts zur Hand.



Ändern Sie ggf. die Sprache auf „Deutsch“.

Klicken Sie auf „Produktaktivierung“.



1. Wählen Sie das eingesezte Produkt.

2. Wählen Sie die Version, die verwendet werden soll (V110 steht für Version ST10).

3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf „Weiter“.

Produktaktivierung

Schritt 1: Klicken Sie auf **Neuen Computer erstellen**, um einen Computer zu aktivieren und ihm Produkte zuzuweisen.
Schritt 2: Klicken Sie auf **Lizenzdatei generieren**, um eine Lizenz abzurufen, nachdem Sie Ihre(n) Computer aktiviert haben. Diese Lizenzdatei funktioniert auf allen aktivierten Computern.
Schritt 3: Um die Lizenzierung eines vorhandenen Computers zu bearbeiten, klicken Sie auf die Computerbezeichnung.

Nicht zugewiesene Lizenz(en):

ID	Sprache	Beschreibung	Ablauf der Wartung	Lizenztyp	Benutzer
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001

[Detail ausblenden](#)

Wenn sich an Ihrer Rechner-Konfiguration nichts geändert hat, müssen Sie nur auf „Lizenzdatei generieren“, klicken und die Lizenz speichern. Nach dem Speichern der Lizenzdatei muss diese nur noch an die Rechner verteilt werden.

Hinweis:

Das Lizenzfile muss im Verzeichnis „\Solid Edge ST10\Preferences“ liegen und **SELICENSE.dat** heißen.

Wenn sich Ihre Rechner-Konfiguration geändert hat, folgen Sie zuerst der Anleitung „Lizenzierung Solid Edge ST10 Nodelocked“, um die Rechner-Konfiguration zu ändern.