


Lizenzierung und Installation des Lizenzservers

Für die Nutzung von NX wird ein lizenzierter Siemens License Server vorausgesetzt.
Folgende Daten werden für die Lizenzierung benötigt:

- Lizenzdatei für NX: (Bsp.) NXLicenseFile.txt
- License Server: (Bsp.) Siemens License Server v2.2.1

Das Lizenzfile erhalten Sie in der Regel nach der Bestellung und wird per E-Mail an Sie versandt.
Die Software Siemens License Server ist **nicht** mehr Bestandteil der Installationsdateien, er steht Ihnen auf der technischen Supportseite von Siemens PLM zum Download zur Verfügung. (Obtain Siemens License Server (Support Center))

ab NX 2212 wird der Siemens Lizenz Server vorausgesetzt!



SIEMENS Digital Industries Software
 EN

Support Center
Products
Downloads
Support Cases
Saved
Partners

Support Center > Siemens License Server

Siemens License Server

Search

[Siemens License Server](#)
[Knowledge Base](#)
[Community](#)
[Downloads](#)
[Documentation](#)
[Videos](#)

Product Center

Siemens License Server

YOUR SIEMENS SIEMENS LICENSE SERVER SUPPORT TEAM



Knowledge Base

Recommended Knowledge Base articles

Getting Started with Siemens Advanced Licensing Technology (SALT) and the Siemens License Server (SLS)

This is a guide to help you get started with understanding, configuring and managing the Siemens License Server. About Licensing Configure Licensing Manage LicensingTroublesho...

Siemens Advanced Licensing Technology (SALT) Client Migration Guide for Mentor Products

This article applies to Siemens License Server (SLS) and Siemens Advanced Licensing Technology (SALT). Siemens Digital Industries Software products are migrating to Siemens Advanced...

Installing the License Server (Video)

This article includes a video demonstration of installing the Siemens License Server (SLS) and includes a link to the accompanying documentation for "Installing the License Server"...

Latest Release Siemens License Server v2.2.1

Released 5/23/23



Siemens License Server

Siemens License Server v2.2.1

[More Versions](#)

[Files](#)

[Release Info](#)

Siemens License Server v2.2.1

Siemens License Server v2.2.1

English

Filter by OS/Language

OS	File Name	Language	Size	Format
Windows64	FlexNet_Drivers_11.19.zip	English	52.06 MB	application/zip
Linux64	READMEOSS.html	English	6.37 MB	text/html
Windows64	READMEOSS.html	English	6.37 MB	text/html
Windows64	Sentinel_System_Driver_Installer_7.6.1.zip	English	1.81 MB	application/zip
Linux64	SiemensLicenseServer_v2.2.1.0_Lnx64_arm.bin	English	84.08 MB	application/x-executable
Linux64	SiemensLicenseServer_v2.2.1.0_Lnx64_x86-64.bin	English	92.09 MB	application/x-executable
Windows64	SiemensLicenseServer_v2.2.1.0_Win64_x86-64.exe	English	147.66 MB	application/x-dosexec
Windows64	SiemensLicenseServer_v2.2.1.0_hostid_utils.zip	English	58.73 MB	application/zip
Linux64	SiemensLicenseServer_v2.2.1.0_hostid_utils.zip	English	58.73 MB	application/zip



Download: SiemensLicenseServer_v2.2.1.0_win64_x86-64.exe

Anpassung Lizenzfile

Öffnen Sie Ihre Lizenzdatei (Bsp. *NXLicenseFile.txt*) mit einem Texteditor.

```
#####
#                                                                 #
#                                                                 #
#           Siemens PLM Software Inc.                            #
#           License File                                          #
#                                                                 #
# Sold-To/Install: 1234567                                     WebKey Access Code: 4CCU5C0HIN #
# Contact Name: Mustermann                                     Created: 06-16-2023          #
# Customer Name: PBU CAD-Systeme GmbH                          #
# E-mail Address: xxx@pbu-cad.de                               Version: 2306              #
#####
SERVER YourHostname COMPOSITE=2R914FPCBBD5 28000
VENDOR ugslmd
```

Ersetzen Sie den Eintrag „YourHostname“ durch den Rechnernamen, der im Vorfeld für die Lizenzierung bestimmt wurde und klicken Sie auf „Speichern“.


Anmerkung:

Bitte nur diese Änderung im Textfile vornehmen, alle anderen Einträge können zum Defekt der Lizenzdatei führen.

Installation Lizenzserver


Die Installation muss mit einem Benutzerkonto ausgeführt werden, das über Administratorberechtigungen verfügt.

Öffnen Sie das Verzeichnis Ihrer NX Installationsdaten.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
<div> <div>▼</div> <div>Heute (3)</div> </div> <div> <div> <div>Un</div> <div>SiemensLicenseServer_v2.2.1.0_Win64_x86-64.exe</div> </div> <div>  </div> </div>	04.07.2023 11:22	Anwendung	151.203 KB

Starten Sie die Datei (Bsp.) „SiemensLicenseServer_v2.2.1.0_win64_x86-64.exe“, um mit der Installation zu beginnen.

Der Siemens License Server Installer installiert den Siemens Common Vendor Daemon, saltd.




Wählen Sie die Sprache für das Installationssetup aus und klicken anschließend auf „OK“.



Klicken Sie auf „Weiter“.

Mithilfe der Schaltfläche „Durchsuchen“ navigieren Sie zum NX Lizenzfile (Bsp.) „License_Ugslmd.txt“



License File „License_Ugslmd.txt“ auswählen.

Anschließend wird die gewählte Lizenz Datei importiert „Weiter“

Installationsprogramm für Siemens License Server 2.2.0.0

SIEMENS **Lizenzdatei importieren**

Geben Sie eine zu importierende Lizenzdatei an.

Wenn Sie das Importieren einer Lizenzdatei überspringen und nur die Lizenzierungssoftware installieren möchten, klicken Sie auf **Überspringen**.

Lizenzen importieren aus:

Durchsuchen

Überspringen **Zurück** **Weiter** **Abbrechen**

Achtung Port Änderung! Auf Standard Port 29000 und 29001

Das Fenster „Port-Änderungen“ wird geöffnet und informiert Sie darüber, dass Ihre Lizenzdateien verschoben wurden und nun über Port 29000 bedient werden und dass Ihr Vendor-Daemon jetzt Port 29001 verwendet.

Installationsprogramm für Siemens License Server 2.2.0.0

SIEMENS **Port-Änderungen**

Ihre Lizenzen wurden auf einen neuen Port verschoben.

Der Lizenzserver ist erreichbar unter: 29000
Der Vendor-Daemon verwendet folgenden Port: 29001

☐ Erweiterte Einstellungen

Lizenzserver-Port ändern in:
Vendor-Daemon-Port ändern in:

Hinweis: Dieser Port wird für alle Lizenzdateien auf diesem Server verwendet.


Zurück **Weiter** **Abbrechen**

Sollten Sie den Standard Port nicht übernehmen wollen, bearbeiten Sie diese Ports vor der Installation des Lizenzservers, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Erweiterte Einstellungen“ und geben Sie die Änderungen ein. Stellen Sie sicher, dass die Ports nicht verwendet werden.

Beispiel: Port Änderung auf 28000 und 28001

SIEMENS

Port-Änderungen



Ihre Lizenzen wurden auf einen neuen Port verschoben.

Der Lizenzserver ist erreichbar unter: 29000
Der Vendor-Daemon verwendet folgenden Port: 29001

☒ Erweiterte Einstellungen

Lizenzserver-Port ändern in:

Vendor-Daemon-Port ändern in:


Hinweis: Dieser Port wird für alle Lizenzdateien auf diesem Server verwendet.

[Zurück](#) [Weiter](#) [Abbrechen](#)

Installationsprogramm für Siemens License Server 2.2.0.0

SIEMENS

Speicherort der Installation



Bitte wählen Sie einen Zielordner für diese Installation aus.

[Durchsuchen](#)

[Zurück](#) [Weiter](#) [Abbrechen](#)

Zielordner für die Installation angeben, oder übernehmen und klicken anschließend auf „Weiter“.

Optional: SLIM (Siemens License Install Manager)

Geben Sie ein Siemens-Konto (Webkey) oder Ihr Support-Center-Login im E-Mail-Adressformat ein. Wenn Sie SLIM nicht installieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Ich möchte diese Funktion nicht“.

Installationsprogramm für Siemens License Server 2.2.0.0

SIEMENS Webkey eingeben

Der Siemens License Install Manager (SLIM) erleichtert administrative Aufgaben wie z. B. das Aktualisieren von Lizenzdateien, das Anwenden von Server-Patches und das Anzeigen des Lizenzserverstatus und von Protokollen.

Siehe Wissensdatenbankartikel MG621081 im [Support Center](#) für weitere Informationen.

Geben Sie ein Siemens-Konto (Webkey), die Support Center-Anmeldedaten oder die E-Mail-Adresse eines autorisierten Administrators für diesen Lizenzserver ein

Hinweis: Die in diesem Fenster eingegebene E-Mail-Adresse wird verschlüsselt und lokal auf dem Server gespeichert und wird nicht an Siemens gesendet oder für einen anderen Zweck verwendet.

☐ Ich möchte diese Funktion nicht

Zurück Weiter Abbrechen

Überprüfen Sie im Fenster „Installation bestätigen“ die Informationen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Zugriff auf Lizenzserver über lokale Firewall zulassen“.

Installationsprogramm für Siemens License Server 2.2.0.0

SIEMENS Installation bestätigen

Installation:
Siemens License Server

Ziel:
C:\Program Files\Siemens\License Server

Speicherplatzinformationen für Ziel
Erforderlich: 78 MB
Verfügbar: 185559 MB

☒ Lizenzserverzugriff durch lokale Firewall zulassen
(Erforderlich, um Lizenzen für Clients in Ihrem Netzwerk von diesem Host aus bereitzustellen)

Zurück Weiter Abbrechen

Der Siemens „License Server Installer“ installiert den Lizenzserver und startet unter Windows einen Lizenzmanagerdienst, der als user=LocalService ausgeführt wird. Nach der Konfiguration öffnet sich das Fenster mit dem Hinweis das die Installation abgeschlossen ist.



Weitere Installationshilfen und Informationen zu den aktuellen NX Releases finden Sie auf unserer Webseite: <https://www.pbu-cad.de/kundenbereich/nx-support>